

Fiks for overlapp av Dag før Kristi himmelfartsdag og 17. mai 2023

I WinTid så legges Faste helligdager inn i årskalenderen før Bevegelige helligdager. For de som benytter helligdagstypen Dag før helligdag så går dette galt i år siden dagen før Kristi himmelfartsdag er samme dag som 17. mai. Dersom dere benytter dag før helligdag på dagen før Kristi himmelfart så vil følgende oppskrift hjelpe til med å rette opp dette.

1. Åpne WinTid og logg inn
2. Velg Systeminnstillinger – Helligdager
3. Velg arkfanen «Opplegg av helligdager» og sjekk om 17. mai har fått feil helligdagstype. Dersom 17. mai er korrekt, kan du avslutte nå. Dersom 17. mai er feil så må du fortsette med denne instruksjonen for å rette det opp.

År 2023 Legg opp helligdager for året

Helligdager i systemet for valgt år:

Filtrer resultater

Dato ↕	Type helligdag	Navn på helligdagen
01.01.2023	Vanlig helligdag	Nyttårsdag
05.04.2023	Dager før helligdager	Onsdag før påske
06.04.2023	Vanlig helligdag	Skjærtorsdag
07.04.2023	Vanlig helligdag	Langfredag
09.04.2023	Vanlig helligdag	Påskedag
10.04.2023	Vanlig helligdag	2 Påskedag
01.05.2023	Vanlig helligdag	Off. Høytidsdag
17.05.2023	Dager før helligdager	Dag før Kristi himmelfartsdag
18.05.2023	Vanlig helligdag	Kristi himmelfartsdag
28.05.2023	Vanlig helligdag	Pinsedag

Feil definisjon av dag

År 2023 Legg opp helligdager for året

Helligdager i systemet for valgt år:

Filtrer resultater

Dato ↕	Type helligdag	Navn på helligdagen
01.01.2023	Vanlig helligdag	Nyttårsdag
05.04.2023	Dager før helligdager	Onsdag før påske
06.04.2023	Vanlig helligdag	Skjærtorsdag
07.04.2023	Vanlig helligdag	Langfredag
09.04.2023	Vanlig helligdag	Påskedag
10.04.2023	Vanlig helligdag	2 Påskedag
01.05.2023	Vanlig helligdag	Off. Høytidsdag
17.05.2023	Vanlig helligdag	Grunnlovssdag
18.05.2023	Vanlig helligdag	Kristi himmelfartsdag
28.05.2023	Vanlig helligdag	Pinsedag

Riktig definisjon av dag

4. Velg arkfanen «Bevegelige helligdager»
5. Finn rad med nummer 42

10:20 Nåværende side: Systeminnstillinger » Helligdager

Helligdagstyper Faste helligdager **Bevegelige helligdager** Opplegg av helligdager

Filtrer resultater

Nr	Navn
0	Onsdag før påske
1	Skjærtorsdag
2	Langfredag
4	Påskedag
5	2 Påskedag
42	Dag før Kristi himmelfartsdag
43	Kristi himmelfartsdag
53	Pinsedag
54	2 Pinsedag

Legg til Kopi Slett

Navn på helligdag Dag før Kristi himmelfartsdag

Antall dager etter Onsdag før Skjærtorsdag 42

Type helligdag Dager før helligdager

Lagre

6. Denne raden må endres midlertidig til å passe for 17. mai. Endre navn til f.eks. 17. mai, Grunnlovsdag, Nasjonaldag. Endre Type helligdag til «Vanlig helligdag». Trykk Lagre.

10:31 Nåværende side: Systeminnstillinger » Helligdager

Helligdagstyper Faste helligdager **Bevegelige helligdager** Opplegg av helligdager

Filtrer resultater

Nr	Navn
0	Onsdag før påske
1	Skjærtorsdag
2	Langfredag
4	Påskedag
5	2 Påskedag
42	17. mai
43	Kristi himmelfartsdag
53	Pinsedag
54	2 Pinsedag

Legg til Kopi Slett

Navn på helligdag 17. mai

Antall dager etter Onsdag før Skjærtorsdag 42

Type helligdag Vanlig helligdag

Lagre

7. Endre arkfane til «Opplegg av helligdager»
8. Sjekk at valgt år er 2023 og trykk «Legg opp helligdager for året»

Nåværende side: Systeminnstillinger » Helligdager

Helligdagstyper Faste helligdager Bevegelige helligdager **Opplegg av helligdager**

År **2023** Legg opp helligdager for året

Helligdager i systemet for valgt år:

Filtrer resultater

Dato	Type helligdag	Navn på helligdagen
01.01.2023	Vanlig helligdag	Nyttårsdag
05.04.2023	Dager før helligdager	Onsdag før påske
06.04.2023	Vanlig helligdag	Skjærtorsdag
07.04.2023	Vanlig helligdag	Langfredag
09.04.2023	Vanlig helligdag	Påskedag
10.04.2023	Vanlig helligdag	2 Påskedag
01.05.2023	Vanlig helligdag	Off. Høytidsdag
17.05.2023	Vanlig helligdag	17. mai
18.05.2023	Vanlig helligdag	Kristi himmelfartsdag
28.05.2023	Vanlig helligdag	Pinsedag

9. Sjekk at 17. mai har blitt korrekt
10. Gå til Systeminnstillinger - Programkjøring oppsett
11. Velg raden «Opplegg av kalender»
12. I bildet til høyre endre Dato (1) ett år tilbake i tid (f.eks. endres 01.12.2023 til 01.12.2022)
13. Under Parametre i samme bilde endres For år (2) fra 2024 til 2023
14. Trykk knappen Tilbakestill (3)
15. Trykk Lagre (4)

Nåværende side: Systeminnstillinger » Programkjøring oppsett

Logget inn som administrasjon. MIN SIDE HJELP LOGG UT

Program **Opplegg av kalender** ☐ Midlertidig stanset

(2) Endre år til 2023

Når programmet skal kjøres

Tidspunkt 06:32

☐ Ukedager ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

☐ Månedlig ☒ Dato 01.12.2023

(1) Endre år til 2022

Parametre

For år 2024

Hvor programmet kjøres

Maskin det kjøres på NOC66A50004

Sist utført 09.03.2023 Tilbakestill

(3) Trykk Tilbakestill

(4) Trykk Lagre Lagre

16. Dersom Skiftplaner benyttes i WinTid må punkt 16. til 19. gjentas etter at du har valgt raden «Opplegg av skiftplan»
17. Åpne Personell – Beregning
18. Velg alle ansatte ved å sette hake oppe til venstre ☒ Ansatte
19. Trykk «Legg til»
20. Velg dato 17.05.2023 og trykk «Beregning»

21. Til slutt må du endre rad 42 i «Bevegelige helligdager» tilbake til slik den var i utgangspunktet.
Lag gjerne et notat på å gjøre dette mot slutten av året, men FØR 1. desember.

Merk at dager med manuelt endret beregningsskjema ikke vil oppdateres som følge av oppdatert kalender/skiftplan. Disse må endres manuelt på nytt ved behov.