
15.3.0

WinTid

Nyheter versjon 15.3.0

CGI

Innholdsfortegnelse

1.	ENDRINGER I AUTOMATISK UTLOGGING AV WINTID VED INAKTIVITET	3
2.	NY IMPORT FOR ANSATTE OG STILLINGER	3
3.	EKSPORT TIL API.....	3

1. Endringer i automatisk utlogging av WinTid ved inaktivitet

I web.config kan man nå konfigurere hvor lenge man kan være inaktiv i minWinTid/WinTid før man blir logget ut. Som standard er dette satt til 30 minutters inaktivitet, eller 1 år dersom man har krysset av for «Husk meg» når man logger inn. Disse kan endres individuelt ved behov, og endringen må utføres av IT-ansvarlig for WinTid i bedriften, eller hos driftsleverandør.

Innstillingen for «husk meg» timeout ligger under <appSettings>, og ser som standard slik ut: <add key="PersistentCookieAuthTimeout" value="525600" />. Verdien er antall minutter inaktivitet som skal til før man automatisk logges ut. Innstilling for timeout uten «husk meg» ligger under <authentication mode="Forms">, og er som standard timeout = 30. Verdien er også her antall minutter inaktivitet før automatisk utlogging.

2. Ny import for ansatte og stillinger

Vi har implementert en ny ansatt- og stillingsimport som går via WinTidAPI Server. Den muliggjør oppretting og endring av ansattinformasjon, samt oppretting, endring og sletting av stillinger.

3. Eksport til API

Vi har implementert en ny funksjon i eksport som gjør at man kan eksportere til et API, med mulighet for å sette opp at API skal melde tilbake om hvilke transaksjoner som ble god tatt av mottakende system og hvilke som ble avvist, med feilmelding. I den nye siden Oversikt over transaksjoner som feilet vil man kunne sende transaksjoner som feilet på nytt eller eventuelt forkaste dem. Dersom det rapporteres at transaksjoner har feiler vil leder til den ansatte det gjelder (valgt på avdeling eller i Personell – Personalia – Stilling – Overstyr leder valgt på avdeling) få e-post med varsel om at transaksjonene har feilet. Denne e-posten blir sendt ut av jobben «WinTid API - Send e-poster om eksporttransaksjoner som feilet» som settes opp i Systeminnstillinger – Programkjøring oppsett.

I Import / Eksport – Eksportoppsett er det nå et nytt format som heter JSON. Dette er formatet som brukes ved eksport til API. Når JSON er valgt kan man velge om oppsettet skal eksportere til filområde (så man kan teste at formatet er riktig) eller til API. Dersom man velger API må man velge autentiseringstype (HTTP Auth eller JWT Bearer) og fylle ut nødvendig informasjon om hvor API kan nås. Dersom man er interessert i eksport til API anbefales det at man tar kontakt med sin konsulent, eller support@wintid.no for mer informasjon.