

Passordregler i WinTid

Meny-konfigurering: Systeminnstillinger – Passordoppsett

På denne siden kan angi hvilke krav som skal gjelde for bytte av passord. Reglene som angis her vil gjelde for alle ansatte og brukere i alle applikasjoner i WinTid som krever innlogging med brukernavn og passord. Vær oppmerksom på at uansett hva som velges her så kan man ikke gjenbruke de siste fem brukte passordene sine.



16:13

Nåværende side: [Systeminnstillinger](#) » [Passordregler](#)

Logget inn som Johnsen Filip. [MIN SIDE](#) [HJELP](#) [LOGG UT](#)

Generelt

Minimum antall tegn i passord

Antall feilaktige forsøk før bruker blir sperret

☐ Sperre for skandinaviske tegn

Krav til passord

☒ Må inneholde minst en stor bokstav

☒ Må inneholde minst en liten bokstav

☒ Må inneholde minst ett tall

Må inneholde minst ett av følgende tegn

Antall valgte krav som kan utelates

Regler vedrørende bytte av passord

☒ Det er krav om regelmessig bytte av passord

Passord må byttes når det har gått følgende antall dager siden forrige bytte

Passord kan ikke byttes før det har gått følgende antall dager fra sist bytte

Bruker varsles følgende antall dager før passordbytte må skje

Hjelpetekst som vises ved passordbytte

Passord må inneholde minimum 8 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst ett tall og minst et spesialtegn.

Lagre

Generelt

Minimum antall tegn i passord: Her angir man hvor mange (1-16) tegn et passord minimum må inneholde.

Antall feilaktige forsøk før bruker blir sperret: Hvor mange forsøk man får på å skrive inn riktig passord før konto blir sperret.

Sperre for skandinaviske tegn: Dersom dette er valgt vil det ikke være mulig å bruke skandinaviske tegn (æ, ø, å, å eller ö) i passordene.

Krav til passord

Må inneholde minst en stor bokstav: Dersom det er kryss her må alle passord inneholde minst én stor bokstav.

Må inneholde minst en liten bokstav: Dersom det er kryss her må alle passord inneholde minst én liten bokstav.

Må inneholde minst ett tall: Dersom det er kryss her må alle passord inneholde minst ett tall.

Må inneholde minst ett av følgende tegn: Alle passord må inneholde minst ett av tegnene som er lagt inn i denne boksen.

Antall valgte krav som kan utelates ved oppbygging av passord: Hvor mange av kravene over som ikke trenger å være oppfylt. Dersom man legger inn 0 må alle kravene oppfylles, men skriver man inn et høyere tall kan man velge bort inntil så mange av kravene.

Regler vedrørende bytte av passord

Det er krav om regelmessig bytte av passord: Ved kryss her vil man bli bedt om å bytte passord periodisk.

Passord må byttes når det har gått følgende antall dager fra siste bytte: Angi maks antall dager som kan gå mellom hver gang en bruker må bytte passord.

Passord kan ikke byttes før det har gått følgende antall dager fra siste bytte: Angi det minste antall dager som det kan gå mellom hver gang en bruker bytter passord.

Bruker varsles følgende antall dager før passordbytte skal skje: Bruker vil bli varslet i applikasjonene når passordet er i ferd med å gå ut. Angi her det antall dager på forhånd du vil at brukeren skal få beskjed.

Hjelpetekst som vises ved passordbytte: Innholdet i feltet vises til brukeren når de skal bytte passord i WinTid. Man må manuelt skrive inn en tekst med beskrivelse av kravene som er satt i passordoppsettet.