

---

2026.02.1

# WinTid

## Nyheter versjon 2026.02.1

The CGI logo is displayed in a bold, red, sans-serif font.

Releasedato: 3. februar 2026

---

PUBLIC

---

## Innholdsfortegnelse


<b>1. NYHETER I WINTID VERSJON 2026.02.1 .....</b>	<b>3</b>
1.1 TILGANGSBEGRENSNING I MENY-KONFIGURERING .....	3

## 1. Nyheter i WinTid versjon 2026.02.1

WinTid versjon 2026.02.1 ble sluppet 3. februar 2026.

### 1.1 Tilgangsbegrensning i Meny-konfigurering

Det er nå mulig å angi tilgangsnivå på meny-konfigurasjoner. Dette gjør det mulig å begrense hvilke brukere som kan se og tildele de ulike meny-konfigurasjonene.



10:49 Nåværende side: Systeminnstillinger » Meny-konfigurering Logget inn som Filip Johnsen. MIN SIDE HJELP LOGG UT

Filter resultater

Nr	Ik	Navn	Tilgangsnivå
1		Brukeradministrasjon	1
2		Superbruker 3	3
11		Posten-test	
12		Formann	
16		Superbrukere i CGI	
19		Prosjektleder	
21		Ies	
22		kun reg av ansatte	
23		rapporter	
25		Brukeradministrasjon uten bemanning	
27		Brukeradministrasjon 2	2
28		Brukeradministrasjon 0	

Oppsett navn: Brukeradministrasjon  
Tilgangsnivå: 1

Tilgangsnivå for oppsett. Nivå 1 er høyeste nivå. Brukere ser kun oppsett med samme eller lavere nivå enn sitt høyeste tildelte nivå, så hvis høyeste tildelte nivå er 2, vil man se nivå 2, 3, 4, osv. Oppsett uten nivå er tilgjengelige for alle brukere.

Filter for visning

- Vis alle funksjoner (med både lese og skriverettigheter)
- Kun med skriverettigheter
- Kun med leserettigheter

165 alternativer - 165 Fjern alle

Filter resultater

Nr	Ik	Tilgjengelige Meny-konfigurasjoner
Ingen resultater		

Filter resultater

Nr	Ik	Tilgjengelige Meny-konfigurasjoner
500		Personell - Oppfølging og godkjenning
501		Systeminnstillinger - Oppsett-konfigurering
502		Prosjekt/Produksjon - Prosjekt
503		minWinTid
504		Rapporter (alle)
505		Oppfølging - Daglig oppfølging og godkjenning (Ies)
506		Oppfølging - Daglig oppfølging og godkjenning (skriv)
509		Systeminnstillinger - Oppsett-konfigurering - Tilgang til å definere oppsett
510		Systeminnstillinger - Oppsett-konfigurering - Tilgang til å velge oppsett
511		Personell - Status

Legg til Kopier Slett

Tilgangsnivå settes i Systeminnstillinger – Meny-konfigurering. Nivå 1 er høyeste nivå. Brukere ser kun meny-konfigurasjoner med samme eller lavere nivå enn sitt høyeste tildelte nivå, så hvis høyeste tildelte nivå er 2, vil man se nivå 2, 3, 4, osv. Meny-konfigurasjoner uten nivå er tilgjengelige for alle brukere.

Når man tildeler meny-konfigurasjoner til en bruker i Personell – Personalia – Konto og WinTid-tilganger eller i Personell – Administrative som ikke registrerer egen tid, vises kun meny-konfigurasjoner som pålogget bruker har tilgang til basert på tilgangsnivå. Meny-konfigurasjoner som allerede er tildelt brukeren, men som pålogget bruker ikke har tilgang til, vises grået ut.

Merk at man vil se alle Meny-konfigurasjoner i Systeminnstillinger – Meny-konfigurering, uansett tilgangsnivå, så det er kun administratorer som bør ha tilgang til denne siden.