

---

15.0.0

# WinTid

## Nyheter versjon 15.0.0

**CGI**

---

## Innholdsfortegnelse

|           |                                                                         |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>OM DOKUMENTET .....</b>                                              | <b>3</b> |
| 1.1       | DOKUMENTETS MÅLSETNING .....                                            | 3        |
| 1.1       | HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR? .....                                   | 3        |
| 1.2       | OPPBYGNING OG OPPBEVARING .....                                         | 3        |
| 1.3       | ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD AV DOKUMENTET .....                           | 3        |
| <b>2.</b> | <b>NYE VALG UNDER «KJØNN» I PERSONALIA .....</b>                        | <b>4</b> |
| <b>3.</b> | <b>FRAVÆR MED FAST VERDI OG TILLEGG, JOBB, ELLER KOSTNADSSTED .....</b> | <b>4</b> |
| <b>4.</b> | <b>EKSPORT TIL MAPPE.....</b>                                           | <b>4</b> |
| <b>5.</b> | <b>TOFAKTORAUTENTISERING .....</b>                                      | <b>5</b> |
| <b>6.</b> | <b>.NET FRAMEWORK 4.8.....</b>                                          | <b>5</b> |
| <b>7.</b> | <b>WINTIDAPISERVER.....</b>                                             | <b>5</b> |

## **1. Om dokumentet**

### **1.1 Dokumentets målsetning**

Dokumentet er en oversikt over nyheter i versjon 15.0.0 av WinTid.

### **1.1 Hvem er dokumentet skrevet for?**

Dokumentet er beregnet for personer som benytter WinTid.

### **1.2 Oppbygning og oppbevaring**

Dokumentet oppbevares hos CGI avd HRM.

### **1.3 Ansvarlig for vedlikehold av dokumentet**

CGI avd HRM er ansvarlig for at dokumentet som mal blir vedlikeholdt.

## 2. Nye valg under «kjønn» i Personalia

Under «Kjønn» i Personalia er det lagt til to nye valg, «Ikke angitt» og «Annet.» Når man oppretter en ny ansatt vil nå «Ikke angitt» nå være standard.

Dette valget brukes i WinTid kun til fraværstatistikker ved gruppering på kjønn, og i disse rapportene vil gruppering nå gjøres på alle fire alternativer.

## 3. Fravær med fast verdi og tillegg, jobb, eller kostnadssted

Fravær med fast verdi vil fra versjon 15.0.0 også gi resultat på tillegg i beregningsskjema, jobb og/eller kostnadssted dersom dette er angitt i fraværskoden. Da fravær med fast verdi ikke er knyttet til et spesifikt tidspunkt på døgnet er vil beregningen gjøres på følgende måte:

1. **Tillegg** vil bli beregnet som om den ansatte var på jobb fra arbeidstidens start til arbeidstidens slutt, med mindre det er resultat på en kategori som er satt opp til å redusere tillegget. Dersom beregningsskjemaet på en dag er av typen «Summen av fravær og normaltidsbegrensning til arbeidstidens lengde» benyttes vil det IKKE gi tillegg for fravær med fast verdi på denne dagen.
2. **Resultat på jobb** vil gis på de ansattes faste jobb dersom de har det. Dersom de ikke har fast jobb vil det gis på jobben som er lagt inn i «Jobb som benyttes ved oppmøte» i Personell – Personalia – Stilling – Produksjon
3. **Resultat på kostnadssted** vil gis på de ansattes faste kostnadssted dersom de har det. Dersom de ikke har fast kostnadssted vil det gis på kostnadsstedet som er lagt inn i «Kostnadssted som benyttes ved oppmøte» i Personell – Personalia – Stilling – Kostnadssted

## 4. Eksport til mappe

For å eksportere til mappe må det være lagt inn en filbane og et filnavn i eksportoppsettet. Det er viktig å merke seg at når WinTid eksporterer til en filbane så må denne være tilgjengelig fra webserveren til WinTid, og identiteten angitt i application pool til websiden må ha tilgang til den. Det vil si at hvis man angir at filen skal lagres til c:\lonn\ så er dette c:\lonn\ på webserveren, ikke på brukerens lokale PC.

Dersom det eksisterer en fil med angitt navn i mappen allerede, vil innholdet i den nye eksporten bli lagt til den eksisterende filen, overskrive filen eller så vil eksporten avbrytes – avhengig av hva som er valgt i eksportoppsettet.

Dersom man ønsker å fjerne tilgang til å laste ned eksportfilen lokalt på PC kan dette gjøres ved å kjøre følgende script mot WinTid-databasen:

```
insert into wt_system values ('disable_download_manual_export', 1, NULL, NULL)
```

## 5. Tofaktoraутентisering

Tofaktoraутентisering vil si at man i tillegg til brukernavn og passord må taste inn en kode som blir generert av en app på telefonen sin. Dette gjør at dersom en uvedkommen får tak i passordet til en bruker, så vil ikke dette være nok for å kunne logge seg inn på deres konto. Denne funksjonaliteten er beskrevet i brukerdokumentasjonen til WinTid, som oppdateres kontinuerlig her:

<https://www.wintid.no/dokumentasjon/Brukerdokumentasjon/>

Nytt i WinTid versjon 15.0.0 er at man kan gjøre det obligatorisk for brukere å skru på tofaktoraутентisering dersom man ønsker å øke sikkerheten i WinTid. Dette kan skrus på i ansatt- og lederoppsett i Systeminnstillinger – Oppsett-konfigurering – Ansattoppsett og Lederoppsett. Valget heter «Tofaktoraутентisering er påkrevd.» Dersom det settes kryss for dette i et ansattoppsett så vil ansatte med dette oppsettet ved neste pålogging få opp Min side, hvor de må skru på tofaktoraутентisering før de får lov til å gjøre noe i WinTid. Merk at på grunn av dette får man ikke krysset av for dette valget dersom Min side ikke er lagt inn som tilgjengelig side i ansattoppsettet. Neste gang de logger på minWinTid vil de etter å ha tastet inn brukernavn og passord bli bedt om å skrive inn tofaktorkoden, og hvis de krysser av for «Husk meg» vil de ikke trenge å skrive inn tofaktorkoden igjen før det har gått et visst antall dager som defineres i web.config-filen på serveren.

Dersom man setter kryss for valget i lederoppsett vil man ved bytte til ledermodus i WinTid på samme måte bli flyttet til Min side hvor man må aktivere tofaktoraутентisering for å kunne gå videre. Merk at for ledere så gis tilgang til Min side i deres Meny-konfigurering, og det er svært viktig at man gir alle som skal bruke tofaktoraутентisering i WinTid tilgang til denne siden her.

Dersom tofaktoraутентisering er skrudd på kun i lederoppsett, så vil lederne kunne logge på WinTid uten å måtte taste inn tofaktorkode, men blir først spurt om dette når de bytter til ledermodus. Også her kan man krysse av for «husk meg» for å slippe å taste koden igjen på en stund.

## 6. .NET Framework 4.8

WinTid krever fra versjon 15.0.0 at .NET Framework 4.8 er installert på serveren.

## 7. WinTidApiServer

WinTidApiServer er en ny versjon av WinTidApi, som i motsetning til gamle WinTidApi installeres som en webside og ikke en service. Den er bygget på .NET Core, så dette må være installert på webserveren.

WinTidApiServer bruker de samme API-kallene som WinTidApi, og vil på sikt erstatte gamle WinTidApi.