

---

# WinTid

## Hashing av passord

HRM

**CGI**

## Innholdsfortegnelse

<b>OM DOKUMENTET .....</b>	<b>3</b>
1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING .....	3
1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR? .....	3
1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING .....	3
1.4 ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD AV DOKUMENTET .....	3
<b>2. MIGRATETOHASHEDPASSWORDS.....</b>	<b>4</b>
2.1 NEDLASTING .....	4
2.2 INSTALLASJON .....	4
2.3 KJØRING.....	4

## **Om dokumentet**

### **1.1 Dokumentets målsetning**

Dette dokumentet beskriver hvordan man hasher passordene i WinTid-databasen.

### **1.2 Hvem er dokumentet skrevet for?**

Dokumentet er skrevet for teknikere som skal gjennomføre hashing av passord

### **1.3 Oppbygning og oppbevaring**

Dokumentet oppbevares hos CGI.

### **1.4 Ansvarlig for vedlikehold av dokumentet**

CGI er ansvarlig for at dokumentet som mal blir vedlikeholdt.

## 2. MigrateToHashedPasswords

Applikasjonen som hasher passordene heter MigrateToHashedPasswords. Den kjøres kun én gang, og vil oppdatere alle passordene. Alle kan fortsette å bruke de samme passordene sine, men passordsikkerheten vil være bedre.

### 2.1 Nedlasting

MigrateToHashedPassword kan lastes ned fra

[http://nedlasting.wintid.no/support/wintid\\_14.0.0/MigrateToHashedPasswords\\_14.0.0.zip](http://nedlasting.wintid.no/support/wintid_14.0.0/MigrateToHashedPasswords_14.0.0.zip)

Dersom man benytter en annen versjon enn 14.0.0, endre versjonsnummeret begge steder i lenken.

### 2.2 Installasjon

MigrateToHashedPasswords\_14.0.0.zip pakkes ut og legges på en server med tilgang til WinTid-databasen. Kopier kunde.config med riktig connection string fra minWinTid- eller WinTid g2-mappen til mappen du pakket ut til.

### 2.3 Kjøring

For å starte hashing, start programmet MigrateToHashedPasswords.exe. Det vil åpnes et kommandolinjevindu hvor man kan følge status på jobben. Når jobben er ferdig kan man klikke i kommandolinjevinduet og trykke «Enter».